

DESTETE PRECOZ

**Como herramienta para
aumentar la eficiencia
de los rodeos de cría.**





EL DESTETE PRECOZ COMO HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS RODEOS DE CRÍA*

VET. IVAN D. SOLA

*Dto técnico Comercial Grupo Teknal
Especialista en Producción Bovina*

LA TÉCNICA

Puntos claves a tener en cuenta a la hora de planear un destete precoz exitoso:

- LOTES PAREJOS (no solo en tamaño y estado corporal sino también salud y temperamento)
- ALIMENTACIÓN ADECUADA en cantidad y calidad de vitaminas minerales y proteínas.
- PERSONAL CAPACITADO (no es un punto difícil si se tiene buena voluntad y técnicos abocados a tal tarea)

ANIMALES

Los requerimientos básicos para ingresar los animales a un corral son:

- Destete hiper precoz: destetar terneros mayor de 30 días y con mas 45 de kg (lotes cada 15 días lo más parejo en tamaño posible).
- Destete precoz: destetar terneros mayores de 2 meses y de más de 60 kg de peso.
- El aparte se debe realizar confeccionando lotes a “ojo” por personal experimentado teniendo en cuenta tamaño y temperamento, de ser posible, con una diferencia no mayor a 20 kg entre animales para un destete precoz y menor en el caso de un hiper.





EL DESTETE PRECOZ COMO HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS RODEOS DE CRIA*

INSTALACIONES

- Evitar la reorganización de lotes una vez armados para no alterar la estructura social del rodeo.
- Para destetar traer las madres y los terneros al corral y regresar las madres bien lejos donde no se vean ni escuchen entre ambos.
- CORRALES:
 - No más de 80 a 100 terneros por corral, con lotes parejos en condición general (en tamaño, peso y sanidad).
 - Operativos, de fácil acceso, cerca del cuidador, no anegables, sin ningún tipo de vegetales (pastos, plantas tóxicas), lejos de las madres o de las mangas de trabajo.
 - Reparar de los vientos predominantes, con piso firmes y no anegables.
 - Otorgar entre 10 y 20 m² de superficie de corral por animal (menos superficie produce estrés, más, dificulta la interacción ternero- alimento)
 - SOMBRA: 0.8 m² por animal
 - COMEDEROS. 30 cm por animal, (más en lotes desperejos) a 30 cm del suelos y distribuidos como muestra la figura 2.
 - BEBEDEROS: 5 cm por animal, agua limpia y fresca siempre.
 - Identificar al ternero que no come, si por tres días continuos así, separarlo del lote y darle un cuidado especial.
 - Identificar al ternero con algún problema sanitario para sacarlo del lote darle un tratamiento especial (corral lazareto).
 - No entrar con tractor ni con caballo en los corrales.
 - Si el corral está cerca de la manga no traer animales para trabajar en ella.(alteran la rutina y tranquilidad de los terneros)

ALIMENTACIÓN

Distribución de la ración:

- Los animales deben contar con comida fresca en el comedero. (medir la cantidad a entregar pero no exagerar)
- Los comederos deben limpiarse si o sí todos los días
- Dar siempre a la misma hora
- Dos veces por días de ser posible
- No dejar comida de un día para otro (de ser así, eliminarla, y limpiar los comederos)






EL DESTETE PRECOZ COMO HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS RODEOS DE CRIA*

ALIMENTACIÓN

- No hambrear los terneros
- Agregar sales para consumo voluntario de ser necesario (más en días calurosos).
- Volumen controlado de heno de calidad (como llamador) y alimento en los primeros 10 días hasta asegurarnos que todos coman, luego dar períodos de pastoreo controlado o heno de calidad a discreción, sin perjudicar el consumo de concentrado y cereal (2%-2,5% pv al arranque del destete, luego se puede ir disminuyendo esa proporción).
- De no contar con heno o pastura de calidad, evitar dicho manejo (nunca dar heno de mala calidad).
- De suplementar sobre pastoreo, controlar que todos coman la misma cantidad de concentrado entregada.
- Protocolo para destete hiperprecoz de 8 días (fig. 3):
- Luego continuar con un concentrado protéico más cereal (maíz-sorgo) o un iniciador con 18 % de proteína verdadera de alto valor biológico (derivada de la soja).

FIGURA 2



(Adaptado de Monje A.;Galli, I. ; Vittone, S.; y Battista, J.. I.N.T.A. Concepción del Uruguay)





**EL DESTETE PRECOZ
COMO HERRAMIENTA
PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA DE LOS
RODEOS DE CRIA***

FIGURA 3

Protocolo para destete hiperprecoz en rodeos de cría.

DIAS	días 1 y 2	día 3 y 4	días 5 y 6	días 7 y 8
MAGNA	200 grs.	400 a 600grs	800 a 1000 grs.	1200 grs.
FARDO	fondo del comedero	fondo del comedero	fondo del comedero	A voluntad
AGUA	A voluntad	A Voluntad	A voluntad	A voluntad

Dependiendo del objetivo del establecimiento se deben tomar las pautas a seguir con respecto a suplementación (recrea o terminación).

PERSONAL CAPACITADO

- Capacitar al personal e incentivarlo para dicha tarea, designando un responsable y calculando un operario cada 400 terneros aproximadamente (rango variable según instalaciones, operario, animales, etc.).





EL DESTETE PRECOZ COMO HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS RODEOS DE CRIA*

MANEJO SANITARIO

Es de suma importancia y debe realizarse un plan sanitario para evitar pérdidas por enfermedades, mortandades o tratamientos.

De ser posible realizarlo 15 días antes de ingresar a los corrales (no siempre es posible), así no interfiere con el momento donde los terneros deben empezar a comer, realizando la segunda dosis a los 10 o 15 días de estar en ellos cuando ya están aclimatados al encierre y alimentándose en forma normal.

Algunos autores sostienen que el tratamiento inyectable de tantas drogas interfiere en el estado de ánimo del animal, por ello comienzan con el plan sanitario 10 días después de ingresados al corral, otros en cambio realizan el tratamiento el mismo días del ingreso. Cualquiera sea la opción a tomar es válida y depende del profesional actuante, lo que no se puede obviar es la realización de un plan sanitario, ya que las consecuencias podrían ser catastróficas.

Si el destete es programado lo ideal sería realizar un buen plan sanitario sobre los vientres dando una buena inmunidad pasiva vía calostrado.

- Controlar onfalitis (ombligos), bicharas, y alguna otra lesión

Doble dosis con 21 o 30 días intervalo a los terneros al pie de la madre o al ingreso al corral:

- Vacunas de complejo respiratorio (con o sin querato)
- Vacunas Clostridiales
- Desparasitar
- De considerarse necesario:
- Suplemento vitamínico - mineral (según criterio veterinario)
- Antibiótico a todo el lote inyectable o en ración (metafilaxia)

CONCLUSIONES

Tanto el destete precoz como el hiperprecoz son una técnica de altísimo impacto y retorno económico en nuestros sistemas, siempre y cuando o se preñe al vientre sobre el cual se realizó o se engorde en caso de ser una vaca CUT.

Es una técnica simple y ya depurada por sus años de uso por lo que no hay que tenerle miedo, pero si asesorarse a la hora de realizarla.

Lo ideal es comenzar con algunos lotes pequeños para hacer experiencia y luego si, ampliar la técnica al resto del rodeo.

Utilizar alimentos de calidades reconocidas, estruzado (más importante en hiperprecoz) y/o peleteado, cuyos marbetes indiquen composición (vitaminas, minerales, proteínas y Ionóforos) además de su forma de uso y servicio técnico si lo poseen.



¡ES TIEMPO DE DESTETES!

Un producto para cada planteo productivo

Magna[®]

Destete Precoz



**MAGNA STARTER
TERNEROS**

teknafeed

**TEKNAFEED
GUACHERA 35%**

Suplementación con
Maíz grano entero

**TEKNAFEED
INICIADOR TERNEROS**





teknamix

Suplementación Vitamínica
Mineral para el TMR



**TEKNAMIX
TERNEROS 2,5%**

¿POR QUÉ
anticipar el destete?

-  **Aumenta** los % de preñez
-  **Mejora el estado corporal** de las vacas
-  **Mayor cantidad** de terneros “cabezas”
-  Le da **valor agregado** a su grano

